


# Отключение проверки подписи драйвера с помощью параметров загрузки

Первый способ, отключающий проверку цифровой подписи единожды, при перезагрузке системы и до следующей перезагрузки — использование параметров загрузки **Windows 10**.



Для того, чтобы воспользоваться способом, зайдите в «**Все параметры**» — «**Обновление и безопасность**» — «**Восстановление**». Затем, в разделе «**Особые варианты загрузки**» нажмите «**Перезагрузить сейчас**».

# Параметры загрузки

Для выбора из следующих параметров нажмите соответствующую клавишу:

Используйте клавиши с цифрами или F1–F9.

- 1) Включить отладку
- 2) Включить ведение журнала загрузки
- 3) Включить видеорежим с низким разрешением
- 4) Включить безопасный режим
- 5) Включить безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов
- 6) Включить безопасный режим с поддержкой командной строки
- 7) Отключить обязательную проверку подписи драйверов
- 8) Отключить ранний запуск антивирусной защиты ↗
- 9) Отключить автоматический перезапуск после сбоя

Нажмите клавишу F10 для доступа к дополнительным параметрам  
Нажмите клавишу ВВОД для возврата в операционную систему

После перезагрузки, пройдите по следующему пути: «**Диагностика**» — «**Дополнительные параметры**» — «**Параметры загрузки**» и нажмите кнопку «**Перезагрузить**». После перезагрузки появится меню выборов параметров, которые будут использоваться в этот раз в **Windows 10**.

Для того, чтобы отключить проверку цифровой подписи драйверов, выберите соответствующий пункт, нажав клавишу **7** или **F7**. Готово, **Windows 10** загрузится с отключенной проверкой, и вы сможете установить неподписанный драйвер.

From:  
<https://dmx-512.ru/> - **DMX512.RU Управление светом**

Permanent link:  
[https://dmx-512.ru/wiki/otkluchenie\\_podpisi\\_dravvera?rev=1476149932](https://dmx-512.ru/wiki/otkluchenie_podpisi_dravvera?rev=1476149932)

Last update: **2017/06/09 20:04**

